

2.2.3 ЗАРЯД ТРЕТИЙ

При стрельбе снарядами ОФ-540Ж (с железокерамическим ведущим пояском) вводить дополнительную поправку в дальность минус 1,0%D.

Снаряд ОФ-540Ж летит дальше, чем снаряд ОФ-540.

Этими же таблицами пользоваться при стрельбе из 152-мм гаубиц 2С19 без введения поправок.

Шкала «**ТЫСЯЧНЫЕ**».
механического прицела ДШК-17
и прицела 1П22

ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ
Осколочно-фугасные снаряды ОФ-25, ОФ-540 (ОФ-540Ж)
Взрыватель В-90

Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ».
механического прицела Д726-45
и прицела 1П22

Д	П	N	$\Delta N_{\text{тыс}}$	$V_{\text{рд}}$	$V_{\text{рв}}$	$V_{\text{рб}}$	T_c	ΔX_N	ΔY_N	$\Delta X_{\text{п}}$	$\Delta Y_{\text{п}}$	ΔN_w	ΔN_h	ΔN_{hh}	ΔN_t	ΔN_{v_0}	Д
м	тыс	дел	м	м	м	м	с	м	м	м	м	дел	дел	дел	дел	дел	м
								+	-	-	+	+	-	+	+	+	
100	26	12	0,4	90	2,7	0,2	2,4	80	2,3	0	1,0	0	0	0	0	0,1	100
200	32	14	0,4	88	3,3	0,3	2,9	78	2,8	0	1,3	0	0	0	0	0,1	200
400	38	17	0,4	87	3,8	0,3	3,5	76	3,3	0,1	1,5	0	0	0	0	0,2	400
600	44	20	0,4	85	4,4	0,4	4,0	74	3,8	0,1	1,7	0	0	0	0	0,2	600
800	50	22	0,4	83	5,0	0,4	4,5	73	4,3	0,1	1,9	0	0	0	0	0,2	800
200	56	25	0,4	82	5,6	0,5	5,1	72	4,8	0,1	2,1	0	0	0	0	0,2	200
200	63	28	0,4	80	6,2	0,5	5,7	70	5,4	0,1	2,3	0	0	0	0	0,3	200
400	70	31	0,4	79	6,8	0,6	6,2	69	5,9	0,1	2,5	0	0	0	0	0,3	400
600	77	34	0,4	78	7,5	0,6	6,8	68	6,5	0,2	2,7	0	0	0	0	0,3	600
800	84	37	0,4	76	8,1	0,7	7,4	67	7,0	0,2	2,9	0	0	0	0,1	0,3	800
300	91	40	0,4	75	8,8	0,7	8,1	66	7,6	0,2	3,1	0	0	0	0,1	0,4	300
200	99	43	0,4	74	9,5	0,8	8,7	65	8,2	0,3	3,4	0	0	0	0,1	0,4	200
400	107	46	0,4	73	10	0,9	9,3	64	8,8	0,3	3,6	0	0	0	0,1	0,4	400
600	115	49	0,4	72	11	1,0	9,9	63	9,4	0,3	3,8	0	0,1	0	0,1	0,4	600
800	123	52	0,4	72	12	1,0	11	62	10	0,3	4,0	0,1	0,1	0	0,1	0,5	800
400	131	55	0,4	71	12	1,1	11	62	11	0,4	4,2	0,1	0,1	0	0,1	0,5	400
200	140	59	0,4	70	13	1,2	12	61	11	0,4	4,4	0,1	0,1	0	0,1	0,5	200
400	148	62	0,4	70	14	1,3	13	60	12	0,4	4,6	0,1	0,1	0	0,2	0,5	400
600	157	65	0,4	69	15	1,4	13	60	13	0,5	4,8	0,1	0,1	0	0,2	0,6	600
800	166	69	0,4	68	15	1,5	14	59	13	0,5	5,0	0,1	0,1	0	0,2	0,6	800
500	175	72	0,4	68	16	1,7	15	59	14	0,6	5,2	0,2	0,1	0	0,2	0,6	500
200	185	75	0,4	67	17	1,8	15	58	15	0,6	5,5	0,2	0,1	0,0	0,2	0,6	200
400	194	79	0,4	67	18	1,9	16	58	15	0,7	5,7	0,2	0,1	0,0	0,3	0,6	400
600	204	82	0,4	66	18	2,0	17	57	16	0,7	5,9	0,2	0,1	0,0	0,3	0,7	600
800	214	86	0,4	66	19	2,2	17	57	17	0,8	6,1	0,3	0,1	0,0	0,3	0,7	800
600	224	90	0,4	65	2,0	2,3	18	56	17	0,9	6,3	0,3	0,1	0,0	0,4	0,7	600
200	235	93	0,4	64	21	2,5	19	56	18	1,0	6,5	0,3	0,1	0,0	0,4	0,7	200
400	245	97	0,4	64	22	2,6	20	55	19	1,0	6,7	0,4	0,1	0,0	0,4	0,7	400
600	256	101	0,4	63	23	2,8	20	55	19	1,1	6,9	0,4	0,1	0,0	0,5	0,8	600
800	267	105	0,4	63	24	3,0	21	54	20	1,2	7,2	0,5	0,1	0,0	0,5	0,8	800
700	278	109	0,4	62	24	3,2	22	54	21	1,3	7,4	0,5	0,2	0,0	0,5	0,8	700

и прицела 1П22

Д	П	Н	$\frac{\Delta N}{тыс}$	B_{PD}	B_{PB}	B_{P6}	T_c	$\frac{\Delta X}{N}$	$\frac{\Delta Y}{N}$	$\frac{\Delta X}{П}$	$\frac{\Delta Y}{П}$	$\frac{\Delta N}{W}$	$\frac{\Delta N}{H}$	$\frac{\Delta N}{HH}$	$\frac{\Delta N}{T}$	$\frac{\Delta N}{V_0}$	Д
м	тыс	дел	м	м	м	м	с	м	м	м	м	дел	дел	дел	дел	дел	м
								+	-	-	+	+	-	+	+	+	
200	289	113	0,4	62	25	3,4	23	53	22	1,4	7,6	0,5	0,2	0,0	0,6	0,8	200
400	301	117	0,3	61	26	3,6	24	53	22	1,5	7,8	0,6	0,2	0,0	0,6	0,8	400
600	313	121	0,3	60	27	3,8	25	52	23	1,7	8,0	0,6	0,2	0,0	0,7	0,8	600
800	325	125	0,3	60	28	4,0	25	52	24	1,8	8,3	0,7	0,2	0,0	0,7	0,9	800
800	338	129	0,3	59	29	4,2	26	51	25	1,9	8,5	0,7	0,2	0,0	0,7	0,9	800
200	350	133	0,3	59	30	4,5	27	51	26	2,1	8,7	0,8	0,2	0,0	0,8	0,9	200
400	363	138	0,3	58	31	4,7	28	50	26	2,2	8,9	0,8	0,2	0,0	0,8	0,9	400
600	377	142	0,3	58	32	5,0	29	50	27	2,4	9,1	0,9	0,2	0,0	0,9	0,9	600
800	391	147	0,3	58	33	5,2	30	49	28	2,6	9,4	0,9	0,2	0,0	0,9	1,0	800
900	405	152	0,3	58	34	5,5	31	48	29	2,8	9,6	1,0	0,2	0,0	1,0	1,0	900
200	420	157	0,3	58	36	5,8	32	48	30	3,0	9,8	1,0	0,2	0,0	1,0	1,0	200
400	436	162	0,3	57	37	6,1	33	47	31	3,2	10	1,1	0,2	0,0	1,1	1,0	400
600	452	167	0,3	57	39	6,4	34	47	32	3,5	10	1,1	0,3	0,0	1,1	1,0	600
800	469	172	0,3	56	40	6,8	35	46	33	3,7	10	1,2	0,3	0,0	1,2	1,1	800
1000	487	178	0,3	56	41	7,2	36	45	34	4,1	11	1,2	0,3	0,002	1,2	1,1	1000
200	507	184	0,3	55	43	7,5	37	45	35	4,4	11	1,3	0,3	0,0	1,3	1,1	200
400	528	191	0,3	55	44	7,9	39	44	36	4,8	11	1,3	0,3	0,0	1,3	1,2	400
600	550	198	0,3	55	46	8,4	40	43	37	5,2	11	1,4	0,3	0,0	1,4	1,2	600
800	576	205	0,3	54	49	8,9	42	42	38	5,7	12	1,4	0,3	0,0	1,5	1,2	800
1100	606	214	0,3	53	52	9,4	43	41	40	6,3	12	1,5	0,3	0,002	1,6	1,3	1100
200	643	225	0,3	52	55	10	46	40	42	7,1	12	1,6	0,4	0,0	1,6	1,3	200
400	708	243	0,3	51	60	11	49	38	45	8,4	12	1,6	0,4	0,0	1,8	1,4	400
11436	746	253	0,3	50	64	12	50	37	46	9,1	12	1,7	0,4	0,003	1,8	1,5	11436
М																	М
11400	785	263	0,3	50	70	12	54										11400
200	846	278	0,2	48	75	12	57										200
1100	882	286	0,2	46	-78	12	58										1100

Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ».
механического прицела Д726-45
и прицела 1П22

[illegible]

ТАБЛИЦА ГОРНЫХ ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ВЗРЫВАТЕЛЯ В-90

Д	П	δN_w	δN_T	δN_{V_0}	Д
м	тыс.	дел	дел	дел	м
		-	-	+	
1000	26	0	0	0	1000
2000	56	0	0	0	2000
3000	91	0	0	0	3000
4000	131	0,01	0,01	0,01	4000
5000	175	0,04	,0,03	0,02	5000
6000	224	0,07	0,05	0,04	6000
7000	278	0,08	0,05	0,04	7000
8000	338	0,09	0,06	0,05	8000
9000	405	0,10	0,06	0,06	9000
10000	487	0,09	0,06	0,06	10000
11000	606	0,08	0,06	0,07	11000
11436	746	0,08	0,06	0,08	11436

ТАБЛИЦА ПОПРАВКИ В УСТАНОВКУ ВЗРЫВАТЕЛЯ
НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ $\Delta N_{\text{Гф}}$, дел

Д. м	Направление стрельбы на																				Д. м
	С				СВ и СЗ				В иЗ				ЮВ и ЮЗ				Ю				
	Географическая северная широта ОП, град, (поправки со своим знаком)																				
	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	
400	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	400
500	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	500
600	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	600
700	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	700
800	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	800
900	1,	0,	0,	0	0,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	900
100	1,	0,	0,	0	0,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	100
110	1,	0,	0,	0	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-	-	-0,	110
120	1,	1,	0,	-0,	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	120
120	1,	1,	0,	-0,	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	120

Углы в меч	Прицелы																	Углы меч а
	10 0	12 0	14 0	16 0	18 0	20 0	22 0	24 0	26 0	280	30 0	32 0	34 0	36 0	38 0	40 0	42 0	
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	10
20	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	20
30	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,3	30
40	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,1	40
50	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,7	0,9	1,0	1,3	1,5	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	4,1	50
60	0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,7	3,2	3,7	4,3	5,1	60
70	0,4	0,6	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,9	2,1	2,5	2,8	3,3	3,9	4,5	5,2	6,1	70
80	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	3,9	4,6	5,3	6,2	7,2	80
90	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9	3,4	3,9	4,5	5,3	6,2	7,2	8,4	90
100	0,7	0,9	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,4	2,9	3,4	3,9	4,5	5,2	6,1	7,1	8,2	9,7	100
110	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	3,3	3,8	4,4	5,1	5,9	7,0	8,1	9,4	11, 0	110
120	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7	3,1	3,7	4,3	5,0	5,7	6,7	7,9	9,1	10, 6	12, 5	120
130	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,5	3,0	3,5	4,1	4,8	5,5	6,4	7,5	8,8	10, 0	11, 0	14, 0	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы мест	Прицелы																Углы мест
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	620	64	66	68	70	72	74	
10	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7	3,4	3,6	4,8	6,0	12, 7				10
20	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,6	4,3	5,2	6,5	8,2	11, 3						20
30	2,7	3,1	3,5	4,1	4,9	5,7	6,9	,0	10, 6	14,4							30
40	3,7	4,2	4,9	5,8	6,8	8,0	9,8	12, 2	16, 3								40
50	4,7	5,5	6,4	7,5	8,9	10, 7	13, 2	17, 1	26, 5								50
60	5,9	6,8	8,0	9,4	11, 3	13, 7	17, 3	24, 1									60
70	7,1	8,3	9,7	11, 5	14, 0	17, 3	22, 7										70
80	8,4	9,8	11, 6	13, 9	17, 0	21, 6	31, 4										80
90	9,8	11, 5	13, 7	16, 5	20, 5	27, 2											90
100	11, 3	13, 4	16, 0	19, 5	24, 8												100
110	13, 0	15, 4	18, 5	22, 9	30, 6												110
120	14, 7	17, 6	21, 4	27, 0													120
130	16, 7	20, 0	24, 6	32, 4													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях

Б. При расположении цели ниже батареи

Углы мест	Прицелы																	Углы мест
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
10		0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	10
20			0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	1,0	1,1	1,2	20
30			0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,4	1,6	1,8	30
40				0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	2,1	2,3	40
50				0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,5	2,8	50
60					0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,1	2,4	2,8	3,3	60
70					0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,2	3,6	70
80						0,7	0,7	0,9	1,2	1,3	1,6	1,9	2,3	2,6	3,1	3,5	4,0	80
90						0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,8	3,3	3,8	4,4	90
100							0,8	1,0	1,2	1,6	1,8	2,2	2,6	3,0	3,6	4,1	4,7	100
110							0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7	3,1	3,7	4,4	5,0	110
120								1,1	1,3	1,6	2,0	2,4	2,9	3,3	3,9	4,6	5,3	120
130								1,2	1,4	1,6	2,1	2,5	2,9	3,4	4,0	4,7	5,5	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы места цели	Прицелы																Углы места цели
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	620	64	66	68	70	72	740	
10	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,1	2,5	3,1	3,7	4,6	5,8	7,5	10,	14,3	10
20	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,5	4,1	4,8	5,7	6,8	8,3	10,	12,	15,	20,2	20
30	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,3	5,1	5,9	6,8	8,0	9,5	11,	13,	16,	20,	24,6	30
40	2,7	3,1	3,7	4,2	4,8	5,6	6,4	7,5	8,6	10,0	11,	13,	16,	19,	23,	28,0	40
50	3,3	3,8	4,4	5,1	5,8	6,7	7,7	8,9	10,	11,9	13,	16,	18,	22,	26,	30,9	50
60	3,8	4,4	5,1	5,9	6,7	7,7	8,9	10,	11,	13,6	15,	18,	21,	24,	28,	33,4	60
70	4,3	4,9	5,7	6,6	7,5	8,7	10,	11,	13,	15,0	17,	20,	23,	26,	30,	35,6	70
80	4,7	5,5	6,3	7,2	8,3	9,5	11,	12,	14,	16,4	18,	21,	24,	28,	32,	37,6	80
90	5,0	5,9	6,8	7,8	8,9	10,	11,	13,	15,	17,6	20,	23,	26,	30,	34,	39,3	90
100	5,4	6,3	7,3	8,4	9,6	11,	12,	14,	16,	18,8	21,	24,	27,	31,	35,	40,8	100
110	5,8	6,6	7,8	8,9	10,	11,	13,	15,	17,	19,8	22,	25,	29,	32,	37,	42,2	110
120	6,1	7,0	8,1	9,4	10,	12,	14,	16,	18,	20,7	23,	26,	30,	34,	38,	43,5	120
130	6,4	7,4	8,5	9,7	11,	12,	14,	16,	18,	21,5	24,	27,	31,	35,	39,	44,6	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА Ц
А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл ы мес	Прицелы																	Угл ы мес
	10 0	12 0	14 0	16 0	18 0	20 0	22 0	24 0	26 0	28 0	30 0	32 0	34 0	36 0	38 0	40 0	420	
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	10
20	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,5	20
30	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	-0, 5	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,9	2,2	30
40	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,1	40
50	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,9	1,0	1,2	1,5	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,4	4,0	50
60	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,7	3,2	3,6	4,2	5,0	60
70	0,4	0,6	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,9	2,1	2,5	2,8	3,2	3,8	4,4	5,1	6,0	70
80	0,5	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,3	3,9	4,5	5,2	6,1	7,1	80
90	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9	3,4	3,9	4,5	5,3	6,1	7,1	8,3	90
100	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,9	3,4	3,9	4,4	5,1	6,1	7,0	8,1	9,5	100
110	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	3,3	3,8	4,4	5,0	5,9	6,9	8,0	9,2	10, 0	110
120	0,9	1,1	1,3	1,6	2,0	2,3	2,7	3,1	3,7	4,3	4,9	5,7	6,6	7,8	9,0	10, 4	12, 0	120
130	1,0	1,3	1,5	1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	4,1	4,8	5,5	6,4	7,4	8,7	10, 1	11, 7	13, 0	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы места цели	Прицелы																Углы места цели
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	740	
10	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,7	3,3	3,6	4,6	5,6	11, 7				10
20	1,8	2,1	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2	5,1	6,4	7,8	10, 6						20
30	2,6	3,0	3,4	4,1	4,8	5,6	6,8	8,2	10, 3	13, 0							30
40	3,6	4,1	4,8	5,6	6,7	7,9	9,6	11, 0	15, 4	25, 0							40
50	4,6	5,4	6,3	7,4	8,7	10, 5	12, 0	16, 5	24, 0								50
60	5,8	6,7	7,8	9,2	11, 1	13, 4	16, 8	22, 0									60
70	7,0	8,1	9,5	11, 3	13, 7	16, 0	21, 8										70
80	8,3	9,7	11, 4	13, 6	16, 6	20, 0	29, 3										80
90	9,7	11, 3	13, 4	16, 7	20, 0	26, 1											90
100	11, 7	13, 1	15, 7	19, 1	24, 1	34, 0											100
110	12, 8	15, 1	18, 1	22, 4	29, 3												110
120	14, 5	17, 3	20, 0	26, 7													120
130	16, 4	19, 6	24, 1	31, 1													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы в меч	Прицелы																	Углы места цели
	10 0	12 0	14 0	16 0	18 0	20 0	22 0	24 0	26 0	280	30 0	32 0	34 0	36 0	38 0	40 0	42 0	
10		0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	10
20			0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	1,0	1,1	1,2	20
30			0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8	30
40				0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,7	2,0	2,3	40
50				0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,0	2,4	2,8	50
60					0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	2,7	3,2	60
70					0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,7	3,1	3,6	70
80						0,7	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	3,9	80
90						0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,8	3,2	3,8	4,3	90
100							0,9	1,0	1,2	1,5	1,7	2,2	2,5	2,9	3,5	4,0	4,6	100
110							0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,6	4,3	4,9	110
120								1,1	1,3	1,6	2,0	2,3	2,8	3,2	3,8	4,5	5,2	120
130								1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,3	3,9	4,0	5,4	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы мест а	Прицелы																Углы мест а
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	
10	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,5	3,0	3,6	4,5	5,6	7,3	9,9	13,	10
20	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0	4,7	5,6	6,7	8,1	9,8	11,1	15,	19,	20
30	2,0	2,4	2,8	3,2	3,7	4,3	5,0	5,8	6,7	7,9	9,3	11,	13,	16,	19,	24,	30
40	2,6	3,1	3,6	4,1	4,7	5,4	6,3	7,3	8,5	9,9	11,	13,	16,	19,	23,	27,	40
50	3,2	3,7	4,3	5,0	5,7	6,5	7,5	8,7	10,	11,	13,	15,	18,	21,	25,	30,	50
60	3,7	4,3	4,9	5,7	6,6	7,6	8,7	10,	11,	13,	15,	17,	20,	24,	28,	32,	60
70	4,2	4,8	5,6	6,4	7,4	8,5	9,8	11,	12,	14,	17,	19,	22,	26,	30,	35,	70
80	4,6	5,3	6,1	7,0	8,1	9,3	10,	12,	14,	16,	18,	21,	24,	28,	32,	37,	80
90	4,9	5,8	6,7	7,7	8,8	10,	11,	13,	15,	17,	19,	22,	26,	29,	34,	38,	90
100	5,3	6,1	7,2	8,2	9,4	10,	12,,	14,	16,	18,	21,	24,	27,	31,	35,	40,	100
110	5,6	6,5	7,6	8,7	10,	11,	13,	15,	17,	19,	22,	25,	28,	32,	36,	41,	110
120	5,9	6,8	7,9	9,2	10,	12,	13,	15,	17,	20,	23,	26,	29,	33,	38,	42,	120
130	6,2	7,2	8,2	9,5	11,	12,	14,	16,	18,	21,	24,	27,	30,	34,	39,	44,	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ
А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл ы мес	Прицелы																	Угл ы мес
	10 0	12 0	14 0	16 0	18 0	20 0	22 0	24 0	26 0	28 0	30 0	32 0	34 0	36 0	38 0	40 0	420	
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	10
20	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,5	20
30	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,8	2,2	30
40	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,6	3,0	40
50	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	1,5	1,6	1,9	2,2	2,5	2,9	3,3	3,9	50
60	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,7	3,1	3,6	4,2	4,9	60
70	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,9	2,]	2,4	2,8	3,2	3,8	4,3	5,0	5,9	70
80	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,3	3,8	4,5	5,2	6,0	7,0	80
90	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,9	3,4	3,8	4,4	5,2	6,0	6,9	8,1	90
100	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	2,9	3,4	3,8	4,4	5,1	6,0	6,9	8,0	9,3	100
110	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,3	3,8	4,4	5,0	5,8	6,8	7,9	9,1	10,7	110
120	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,7	3,1	3,7	4,3	4,9	5,6	6,6	7,7	8,9	10,	12,1	120
130	1,1	1,3	1,6	1,9	2,3	2,6	3,0	3,5	4,1	4,8	5,5	6,3	7,4	8,6	9,9	11,	13,6	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы места цели	Прицелы																Углы места цели
	44 0	46 0	48 0	50 0	52 0	54 0	56 0	58 0	60 0	62 0	640	66 0	68 0	70 0	72 0	740	
10	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,2	2,6	3,3	3,5	4,4	5,4	8,2				10
20	1,7	2,0	2,2	2,5	3,0	3,5	4,1	5,0	6,2	7,6	10, 1	16, 0					20
30	2,6	2,9	3,4	4,0	4,7	5,5	6,6	8,0	10, 1	13, 2	21, 6						30
40	3,5	4,1	4,7	5,5	6,5	7,7	9,3	11, 6	15, 0	22, 7							40
50	4,6	5,3	6,1	7,2	8,5	10, 2	12, 6	15, 0	22, 5								50
60	5,7	6,6	7,7	9,0	10, 8	13, 1	16, 4	21, 8									60
70	6,8	8,0	9,3	11, 0	13, 4	16, 4	21, 0										70
80	8,1	9,5	11, 1	13, 3	16, 3	20, 3	27, 5										80
90	9,5	11, 1	13, 1	15, 8	19, 5	25, 1											90
100	10, 0	12, 0	15, 3	18, 6	23, 4	32, 0											100
110	12, 5	14, 8	17, 8	21, 8	28, 2												110
120	14, 2	16, 0	20, 4	25, 5	34, 8												120
130	16, 1	19, 2	23, 5	30, 0													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы меч	Прицелы																	Углы места
	10 0	12 0	14 0	16 0	18 0	20 0	22 0	240	26 0	280	30 0	32 0	34 0	36 0	38 0	40 0	42 0	
10		0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	10
20			0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	1,1	1,2	20
30			0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,7	30
40				0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	2,0	2,2	40
50				0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	1,7	2,0	2,4	2,7	50
60					0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,7	3,2	60
70					0,5	0,7	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,5	70
80						0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	3,8	80
90						0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,7	3,2	3,7	4,2	90
100							0,9	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,5	2,8	3,4	3,9	4,5	100
110							1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,6	4,2	4,8	110
120								1,1	1,3	1,5	2,0	2,2	2,7	3,1	3,7	4,4	5,0	120
130								1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,7	3,2	3,8	4,5	5,2	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы места цели	Прицелы																Углы места цели
	44 0	46 0	48 0	500	52 0	540	560	580	600	620	640	660	680	700	72 0	740	
10	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	4,4	5,4	7,0	9,5	13,1	10
20	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,9	3,4	3,9	4,6	5,5	6,6	7,9	9,6	11, 0	15, 0	19,1	20
30	2,0	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	4,9	5,6	6,5	7,7	9,1	10, 0	13, 0	15, 0	19, 0	23,5	30
40	2,6	3,0	3,5	4,1	4,6	5,3	6,2	7,2	8,3	10, 0	11, 0	13, 0	15, 0	18, 0	22, 0	27,0	40
50	3,1	3,6	4,2	4,8	5,6	6,4	7,4	8,5	9, 0	11, 0	13, 0	15, 0	18, 0	21, 0	25, 0	29,9	50
60	3,6	4,2	4,8	5,6	6,4	7,4	8,5	9,8	11, 0	13, 0	15, 0	17, 0	20, 0	23, 0	27, 0	32,4	60
70	4,1	4,7	5,4	6,3	7,2	8,3	9,5	10, 0	12, 0	14, 0	16, 0	19, 0	22, 0	25, 0	29, 0	34,6	70
80	4,5	5,2	6,0	6,9	7,9	9,1	10, 0	12, 0	13, 0	15, 0	18, 0	20, 0	24, 0	27, 0	31, 0	36,6	80
90	4,8	5,6	6,5	7,5	8,5	9,9	11, 0	13, 0	14, 0	17, 0	19, 0	22, 0	25, 0	29, 0	33, 0	38,3	90
100	5,1	6,0	7,0	8,0	9,2	10, 5	12, 1	13, 8	15, 8	17, 8	20, 6	23, 6	26, 9	30, 7	35, 0	39,8	100
110	5,5	6,3	7,4	8,5	9,7	11, 0	12, 0	14, 0	16, 0	19, 0	21, 0	24, 0	28, 0	32, 0	36, 0	41,1	110
120	5,8	6,7	7,7	8,9	10, 0	11, 0	13, 0	15, 0	17, 0	19, 0	22, 0	25, 0	29, 0	33, 0	37, 0	42,3	120
130	6,0	7,0	8,0	9,2	10, 0	12, 0	14, 0	15, 0	18, 0	20, 0	23, 0	26, 0	30, 0	34, 0	38, 0	43,5	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях